



ООО «РКИТ»
sales@rkit.ru
rkit.ru, legal.rkit.ru

Иркутск
+7 (395) 255-93-99

Санкт-Петербург
+7 (812) 500-25-99

РКИТ: Цифровая корпорация

Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения, предоставленного для
проведения экспертной проверки

Производитель: ООО «РКИТ»:
664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130,
тел.: (3952) 55-93-99, e-mail: sales@rkit.ru

Данное программное обеспечение (ПО) работает на платформе Docsvision версии 5.5.4, веб-клиент 16.


Инструкция по установке ПО:

1. Развернуть бэкап БД, сменить настройки сервера согласно инструкции «Особенности переноса БД PostgreSQL на другой сервер.pdf» из Приложения 1.
2. Подключить базу данных через приложение «Docsvision 5 Server Console».
3. В базе данных для учетной записи «Система» указать учетную запись из под которой настроена работа службы «Docsvision 5.5 Workflow Server».
4. Выполнить запуск командной строки от имени администратора и выполнить следующие команды:
 - a. `cd <расположение установочного файла RKIT.ServerComponents.msi>`
 - b. `msiexec /i "RKIT.ServerComponents"`
 - c. `cd <расположение установочного файла AdministrationSolutionClient.msi>`
 - d. `msiexec /i "AdministrationSolutionClient " ALLUSERS=1`
5. Служба RKIT.RMR.Service обязательно должна запускаться от имени служебной учетной записи (из под которой настроена работа службы «Docsvision 5.5 Workflow Server»).
6. Проверить настройки конфигурационного файла RKIT.RMR.SyncService.exe.config в следующих параметрах:
 - a) `<baseAddresses>`
`<add baseAddress="http://<имя сервера или localhost>:8357/RKIT.RMR.SyncService"/>`
`</baseAddresses>`
 - б) `<setting name="DVUrl" serializeAs="String">`
`<value>http://<имя сервера или localhost>/docsvision/StorageServer/StorageServerService.asmx</value>`
`</setting>`
7. В приложении «Docsvision 5 Server Console» перейти в Расширения\RKIT и в настройках безопасности прописать служебную учетную запись из под которой настроена работа службы «Docsvision 5.5 Workflow Server».

PostgreSQL. Особенности переноса БД Docsvision на другой сервер

Проверка и корректировка Foreign Data Wrappers

В *pgAdmin* для подключенной базы данных к платформе Docsvision найдите ветку *Foreign Data Wrappers* и проверьте настройки. При необходимости скорректируйте.



Более детальная информация о модуле [postgres_fdw](#).

Проверка и корректировка параметров в БД 1.

Необходимо в базе данных определить значения параметров:

Название параметра	Описание
JOB_HOST_IP	IP сервера БД
JOB_HOST_NAME	Имя сервера БД.
JOB_HOST_PORT	Номер порта
JOB_HOST_SSPI	Способ подключения (true/false — встроенная аутентификация/аутентификация по логину и паролю)
JOB_HOST_USER	Имя пользователя
JOB_HOST_PASSWORD	Пароль

Параметры можно отобразить с помощью скрипта:

```
select * from dvsys_setting_get_list()
```

Значение параметров можно актуализировать с помощью функции `dvsys_setting_set`

Например, для изменения IP адреса СУБД на 192.168.2.22 выполните скрипт:

```
select * from dvsys_setting_set('JOB_HOST_IP'::text, '192.168.2.22'::text)
```

Контакты специалистов

Время работы: с 03.00 до 12.00 МСК.

№	Почта	Абонент	Номер телефона
	TeryakhinaAA@rkit.ru	Теряхина Алиса Александровна, начальник отдела технической поддержки	+7 (3952) 559-399 (доб. 200)